

# Приложение Record Player


Инструкция пользователя

Модели: AR-HTK44 AR-HTK88 AR-HTK168



## 1. Установка программы Record Player


Запустите файл Player\_Setup.exe для начала установки программы:



Нажмите «Next» для продолжения установки.




Выберите путь установки или оставьте предложенный по умолчанию. Нажмите «Next».



Измените опции по вашему выбору и нажмите «Next». Начнется процесс установки.





Нажмите «Finish» для завершения установки.


## 2. Запуск и работа с приложением.

Запустите программу нажатием на иконку на рабочем столе.



Нажмите кнопку , вам будет предложено выбрать видеофайл для просмотра.






### Двойным кликом левой кнопки мыши запустите файл.




#### Кнопки панели управления:





Вы можете вызвать контекстное меню нажатием правой кнопкой мыши:



Full Screen – переход в полноэкранный режим.

Start record/Stop – начало и остановка локальной видеозаписи.

Convert To AVI – конвертация файлов видеозаписи в формат AVI.

Play/Pause/Fast/Slow – управление воспроизведением видео.


Increase Volume/Silence/Decrease Volume – регулировка звука.

**Language** – выбор языка интерфейса программы.

**About** – информация о версии программы.

#### Создание локальной видеозаписи.

При просмотре видеофайла вы можете создать локальную запись события. Для этого нажмите (Start record) для начала записи и (Stop) для остановки записи. Далее укажите название файла и путь сохранения видеозаписи. Нажмите «Сохранить» для записи файла в указанную папку.






### Конвертация файлов видеозаписи в формат AVI.

При необходимости, вы можете конвертировать файлы видеозаписи стандарта H.264 в формат AVI для дальнейшего воспроизведения файлов на ПК в Windows Media Player.

В контекстном меню выберите пункт «Convert To AVI».



Далее нажмите «Browse» для указания пути к файлу формата H.264 (Source File) и пути сохранения файла в формате AVI (Target File). Нажмите «Make AVI File» для начала процесса конвертации.

**Примечание:** При работе с видеозаписями, созданными программой CMS3.0, рекомендуется сохранять файлы AVI в отдельную от файлов H.264 папку.